LIBRO DE

PROGRAMACIÓN EXPERTO DE ROBOTS

Para Software KUKA V5.x

PROGRAMADOR





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

© Copyright 2006

KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg KUKA Sistemas de automatización S.A. Pol. Ind. Torrent de la Pastera 08800 Vilanova i la Geltrú

This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the publishers.

Other functions not described in this documentation may be operable in the controller. The user has no claims to these functions, however, in the case of a replacement or service work.

We have checked the content of this documentation for conformity with the hardware and software described.

Nevertheless, discrepancies cannot be precluded, for which reason we are not able to guarantee total conformity. The information in this documentation is checked on a regular basis, however, and necessary corrections will be incorporated in subsequent editions.

Subject to technical alterations without an effect on the function.

KUKA Roboter GmbH accepts no liability whatsoever for any errors in technical information communicated orally or in writing in the training courses or contained in the documentation. Nor will liability be accepted for any resultant damage or consequential damage.

Responsible for this training documentation: College Development (WSC-IC)

ÍNDICE

1.	EJE	ECUCIÓN DE UN PROYECTO	4
2. S		DIDAS ANTICOLISIÓN PARA ROBOT (DISPOSITIVO DE IDAD)	. 18
	2.1	Dispositivo de seguridad del robot	
	2.2	Monitorización de los Workspace	41
3.	PRO	OGRAMACIÓN DE MENSAJES	. 57
	3.1	KRL-Sintaxis para programación de mensajes	57
	3.2	Mensajes de aviso	65
	3.3	Mensajes de confirmación	67
	3.4	Mensajes de estado	69
	3.5	Mensajes de dialogo	72
	3.6	Mensajes con variables	75
4.	ОРІ	ERADOR GEOMÉTRICO	. 85
5.	PRO	OGRAMACIÓN DE INTERRUPCIONES	. 89
	5.1	Teoría y KRL-sintaxis para programación de interrupciones	89
	5.2	Cancelar movimiento con interrupciones	104
6. FUNCIONES DE CONMUTACIÓN RELATIVAS A LA TRAYECTORIA (TRIGGER)1			
7.	TRA	ATAMIENTO AUTOMÁTICO DE DEFECTOS	121
	7.1	Estrategia ante defectos en general	121
	7.2	Estrategia del retorno automático	
8.	TRA	ABAJANDO CON ENTRADAS / SALIDAS	
	8.1	Entradas / salidas digitales	
	8.2	Entradas predefinidas	
	8.3	Entradas / salidas analógicas	

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50


Ejecución de un proyecto 1.

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Influencias en una aplicación







Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



Todas las etapas para crear un aplicación.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



Investigar cliente: Es el primer contacto entre el cliente y el programador. El puede ser un departamento de la empresa.

01/2006 3
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



El informe se utiliza para recopilar la información de fondo, los objetivos, el contenido, los horario y otra información preliminar.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo




La definición de metas se elabora en base del informe y sirve para definir metas y soluciones fijas.

Las metas se pueden modificar como resultado del análisis de situación. Esto da lugar a un lazo de regeneración.

01/2006 5
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



El análisis de situación describe la situación actual e influencia en la aplicación para soluciones y requerimientos.

Un lazo de regeneración se puede establecer entre la definición de metas y el análisis de situación.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo




La especificación de requisitos documenta detalladamente los requisitos, la puesta en marcha y la conclusión del proyecto.

Los apartados sin resolver también se registran en la especificación de requisitos.

01/2006 7
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



El comienzo formal de la programación, de la configuración y de la consecución ("kick-off").



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



Las partes y los accesorios que se procurarán (grippers, tarjetas de interfaz, etc.) se han definido exactamente en el análisis de situación y la definición de metas.

01/2006 9
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



Todas las interfaces se deben definir::

- Robot Máquina
- Robot Persona
- Robot PLC



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Metodología de programación – Diagrama de trabajo



La programación es el actual foco de la aplicación. Esta es la fase en la cual se realiza la programación, soluciones, etc..,

01/2006 11
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Metodología de programación – Diagrama de trabajo



Una vez programado y chequeado es momento de realizar la documentación la programación y la documentación de uso.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Metodología de programación – Diagrama de trabajo



La completación del proyecto de programación se finaliza con la aceptación de la instalación por parte del cliente, en este apartado se incluye la documenteción.

o1/2006 13
project_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

- 2. Medidas anticolisión para robot (dispositivo de seguridad)
- 2.1 Dispositivo de seguridad del robot

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Anti-colisión con más de un robot

Opciones de bloqueo entre robots que comparten un área de trabajo:

- 1.) Comunicación directa entre los controles
- 2.) Comunicación indirecta entre los controles
- 3.) Control de prioridades de anticolisión via PLC



08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Soldadura por resistencia en la industria de automoción



robot_interlock_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Comunicación directa entre los controles

La comunicación se lleva a cabo via un enlace directo de I/O entre los controles



o1/2006 3
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50


Comunicación directa entre los controles

La comunicación se lleva a cabo via un enlace directo de I/O entre los controles



01/2006 robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College







08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo sin PLC (1)






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo sin PLC (2)









08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo sin PLC (3)






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo sin PLC (4)

01/2006







08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo sin PLC (5)





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Comunicación directa entre controles

La comunicación se lleva a cabo via un enlace directo de I/O entre los controles, e.g. CAN bus

Con tiempo de monitorización:

El tiempo de monitorización se introduce en el programa de robot. Este empieza a contar cuando se le ha autorizado a ocupar el área de trabajo. El robot espera hasta que pasa el tiempo y entonces el robot chequea de nuevo el permiso para entrar. Si todavia tiene el permiso, entonces el robot entra en el área de trabajo compartida, sino sé queda parado. Dependiendo de la programación el robo puede volver a pedir la autorización.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Comunicación directa entre controles

La comunicación se lleva a cabo via un enlace directo de I/O entre los controles, eg CAN bus.

Con tiempo de monitorización:

Ventajas:

- Corto tiempo de comunicación (mayor que sin tiempo de monitorización)
- ➤ No se precisa programador de PLC

Desventajas:

- ➤ Si dos robots piden permiso a la vez para ocupar la zona de trabajo se produce el bloqueo de los dos
- Se necesita comunicación I/O entre PLC y robot y entre todos los robots que comparten un área de trabajo

01/2006 11
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Comunicación directa entre los controles

La comunicación se lleva a cabo via un enlace directo de I/O entre los controles, e.g. CAN bus


Sin tiempo de monitorización:

Ventajas:

- ➤ Corto tiempo de comunicación
- ➤ No se precisa programador de PLC

Desventajas:

- Si dos robots piden permiso a la vez el resultado es una COLISIÓN
- Se necesita comunicación I/O entre PLC y robot y entre todos los robots que comparten un área de trabajo




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Comunicación indirecta entre controles

La comunicación es dirigida y controlada por un PLC



01/2006 13
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo con PLC (1)



01/2006 14
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College
KUKA





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo con PLC (2)






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo con PLC (3)



01/2006 16
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College
KUKA





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo con PLC (4)






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Bloqueo con PLC (5)



01/2006 18
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Comunicación indirecta entre controles

Las señales son dirigidas via PLC sin lógica, i.e. no hay enlace I/O entre los controles de robot

Con tiempo de monitorización:

Ventajas:


- Comunicación I/O sólo entre el PLC y el robot en cuestión
- Con un sistema estandarizado de señales no se precisa un programador de PLC

Desventajas:

- ➤ Alta probabilidad de bloqueo del robot si el tiempo de monitorizaci´n es demasiado alto
- ➤ Alta probabilidad de COLISIÓN si el tiempo de monitorización es demasiado bajo
- Elevado tiempo de comunicación debido al tiempo de monitorización

01/2006 19
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Comunicación indirecta entre controles

Las señales son dirigidas via PLC sin lógica, i.e. no hay enlace I/O entre los controles de robot


Sin tiempo de monitorización:

Ventajas:

- Comunicación I/O sólo entre el PLC y el robot en cuestión
- Con un sistema estandarizado de señales no se precisa un programador de PLC

Desventajas:

➤ Alto riesgo de COLISIÓN por incremento de la cantidad de señales tratadas por PLC (scan, secuencia de programa)



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Control de prioridades de anticolisión via PLC

Comunicación I/O sólo entre PLC y robot. Las señales se enlazan por medio de operaciones lógicas en el PLC. Se define en la lógica del PLC qué robot tiene prioridad de todos los que han solicitado simultaneamente ocupar el área de trabajo compartida.

Solucitud de permiso ←→ Permiso concedido

Ventajas:


- Comunicación I/O sólo entre el PLC y el robot en cuestión
- Los robots no colisionan ni se bloquean

Desventajas:

La programación requiere un programador de robot y otro de PLC
 Tiempo de comunicación = 1 scan de PLC scan más el tiempo de reacción del robot

o1/2006 21
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Control de prioridades de anticolisión via PLC

Comunicación I/O sólo entre PLC y robot. Las señales se enlazan por medio de operaciones lógicas en el PLC. Se define en la lógica del PLC qué robot tiene prioridad de todos los que han solicitado simultaneamente ocupar el área de trabajo compartida.

Solicitud de permiso ←→ Permiso concedido + señal "In Space"

Ventajas:


- Comunicación I/O sólo entre el PLC y el robot en cuestión
- Los robots no colisionan ni se bloquéan
- La señal "In Space" proporciona información adicional de que el robot en cuestión está dentro de la zona de trabajo compartida

Desventajas:

- Se requiere un programador de PLC y otro de robot
- ➤ Tiempo de comunicación = 1 scan de PLC scan más el tiempo de reacción del robot
- ➤ Más complejidad ya que intervienen más señales

01/2006 22
robot_interlock_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

2.2 Monitorización de los Workspace

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Anti-colisión con un robot: Vigilancia del área de trabajo

Opciones de bloqueo entre un robot y un área de trabajo: Vigilancia del área de trabajo

Pueden monitorizarse hasta 8 áreas de trabajo cúbicas o específicas de eje. Éstas áreas de trabajo pueden solaparse para definir volúmenes más complejos.

Funcionamiento:

Violación del área de trabajo → Señal de salida → Procesamiento en KRL o PLC → opción: parar el robot y emitir mensaje



08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo cartesiana

Opciones de bloqueo entre robot y área de trabajo: \$WORKSPACE

El sistema se puede ajustar para monitorizar si el TCP seleccionado entra o abandona el área definida.








CAUTION: La utilización de datos incorrectos en "\$TOOL" puede acarrear consecuencias inesperadas

01/2006 2 robot_workspace_en.ppt





Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo cartesiana

Guía de configuración: CONFIGURACIÓN






Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo cartesiana







08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Monitorización del área de trabajo cartesiana - \$WORKSPACE

Estructura de \$WORKSPACE / origen

X, Y, Z: Posición del área de trabajo en los ejes principales, relativo al sistema de coordenadas universales

A, B, C: Orientación del área de trabajo relativa al sistema de coordenadas universales






\$WORKSPACE[n]={X 500,Y 500, Z 1000, A 0, B 0, C 0, X1 ...}

01/2006 5
robot_workspace_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo cartesiana - \$WORKSPACE

Estructura del \$WORKSPACE / distancia desde el origen


X1, Y1, Z1: Define Δ x1, Δ y1 and Δ z1 relativo al primer punto y abre el

cuboide

X2, Y2, Z2: Define Δ x2, Δ y2 and Δ z2 relativo al primer punto y

expande el cuboide






\$WORKSPACE[n]={... X1 250,Y1 150, Z1 200, X2 -50, Y2 -100, Z2 -250, MODE ... }

01/2006 6
robot_workspace_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo cartesiana - \$WORKSPACE

Opciones para el ajuste del "MODE"

#OFF: Sin monitorización

#INSIDE: La salida especificada se activa si el TCP se

encuentra dentro del área de trabajo

#OUTSIDE: La salida especificada se activa si el TCP

se encuentra fuera del área de trabajo

#INSIDE_STOP: La salida especificada se activa si el TCP se

encuentra dentro del área de trabajo;

además el robot se para

#OUTSIDE_STOP: La salida especificada se activa si el TCP se


encuentra fuera del área de trabajo;

además el robot se para

\$WORKSPACE[n]={..., MODE #INSIDE }

o1/2006 7
robot_workspace_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo específaca de los ejes

Las áreas definidas por los límites de software pueden ajustarse aún más utilizando esta función con el fin de proteger el robot, la herramienta o la pieza de trabajo.

El grado de libertad de cada eje depende directamente de la posción actual del mismos.

Particularmente para:

- Robots montados en pared
- Robots montados en pedestal
- Robots de paletizado



En modo de desplazamiento manual se produce en frenado por rampa al violar un área de trabajo; en el resto de modos el frenado es dinámico.

01/2006 8
robot_workspace_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo específaca de los ejes






Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50


Monitorización del área de trabajo específaca de los ejes

Ejemplo:



robot_workspace_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College







08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo específaca de los ejes

Ejemplo:





Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo específaca de los ejes

Ejemplo de configuración:








Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo - \$WORKSTATE



SIGNAL \$WORKSTATE1 \$OUT[984]



Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Monitorización del área de trabajo - General

Menú de puenteo de la vigilancia del área de trabajo



Esta función hace posible mover el robot fuera del área de trabajo vilolada. Esto sólo es posible en modo T1.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50


Monitorización del área de trabajo - General

Las áreas de trabajo pueden definirse, activarse o desactivarse en los ficheros *.SRC.

Comando KRL: \$WORKSPACE[1].MODE = #OFF

Manualmente, via modificación de variable:





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

- Programación de mensajes
- 3.1 KRL-Sintaxis para programación de mensajes

Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Programación de mensajes de usuario

En programas de aplicación y paquetes de tecnología (KRL), es posible mostrar mensajes definidos por el usuario en la KCP. Aquí podemos hacer una distinción básica de los mismos entre notificación, estado, confirmación y mensajes de diálogo. El principal requerimiento es una interface estandarizada entre el kernel del sistema y la interface de usuario.





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

Estructura para la visualización de mensajes: \$MSG_T

MSG_T → Nombre fijo de la estructura

nombre → Puede seleccionarse líbremente para mensajes personalizados, \$MSG_T

01/2006 2
message_main_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

```
Estructura para la visualización de mensajes: $MSG_T
```

VALID → TRUE genera mensaje; FALSE guarda el mensaje

RELEASE → TRUE borra mensajes de TYP (tipo) #STATE y #QUIT FALSE deja los mensajes



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

Estructura para la visualización de mensajes: \$MSG_T

Decl MSG_T name = {VALID TRUE, RELEASE TRUE, TYP #STATE, MODUL[] "-", KEY[] "-----", PARAM_TYP #VALUE, PARAM[] " ",
DLG_FORMAT[] " ", ANSWER 0}


TYP → #NOTIFY Mensaje de notificación

#STATE Mensaje de estado #QUIT Mensaje de confirmación #DIALOG Mensaje de diálogo

MODUL[] → Origen; mostrado con el texto del mensaje, en la columna "abs." (máximo 24 carácteres).

message_main_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

Estructura para visualización de mensajes: \$MSG_T

Decl MSG_T name = {VALID TRUE, RELEASE TRUE, TYP #STATE, MODUL[]"-",
KEY[]"-----", PARAM_TYP #VALUE, PARAM[]" ",
DLG_FORMAT[]" ", ANSWER 0}

KEY[] → texto del mensaje que será mostrado (máximo 80 caracteres).

PARAM_TYP → #VALUE para textos personalizados (=default) #WORDS ignora PARAM[]

#KEY para mensajes de una base de datos

O1/2006 5
message_main_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

Estructura para la visualización de mensajes: \$MSG_T

Decl MSG_T name = {VALID TRUE, RELEASE TRUE, TYP #STATE, MODUL[]"-", KEY[]"-----", PARAM_TYP #VALUE, PARAM[]" ",
DLG_FORMAT[]" ", ANSWER 0}

PARAM[]→ parámetro adicional que puede ser insertado en el texto del mensaje KEY[]. Una reserva de espacio %1 debe ser insertada en la posición deseada. Solo funciona con PARAM_TYP #VALUE. Este parámetro adicional puede contener un máximo de 20 carácteres.

o1/2006 6
message_main_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Variables para la visualización de mensajes

Estructura para la visualización de mensajes: \$MSG_T

DLG_FORMAT[] → Nombres de las softkeys. Estos deben estar separados por medio de una línea vertical | (ALT 124).

Debe comprobarse que el nombre de las softkeys individuales no exceda de 10 carácteres (p.ej. max. 70 caracteres).

ANSWER → El número de la softkey pulsada en respuesta al mensaje de diálogo es guarado aquí. La numeración de las softkeys empieza en la izquierda (1) y se incrementa en uno para cada softkey.

01/2006 7
message_main_en.ppt
⊚ Copyright by KUKA Roboter GmbH College



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

3.2 Mensajes de aviso

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mensaje de notificación

```
DECL MSG_T EMPTY_MSG


EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] "
    ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}

**MSG_T=EMPTY_MSG; initialization
    *MSG_T.MODUL[]="USER"; text in Source
    *MSG_T.KEY[]=,no vacuum"; message text
    *MSG_T.PARAM_TYP=#VALUE
    *MSG_T.TYP=#NOTIFY; notification message
    *MSG_T.VALID=TRUE; fire the message

WHILE $MSG_T.VALID
    *WAIT SEC 0.05
    ENDWHILE
    WAIT SEC 0.2
```

\$MSG_T.VALID solo permanece a TRUE hasta que el texto del mensaje ha sido mostrado (loop sensible).





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

3.3 Mensajes de confirmación

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mensajes de confirmación

```
DECL MSG_T EMPTY_MSG

EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] "
    ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}

; "" quit message ""
    $MSG_T=EMPTY_MSG; initialization
    $MSG_T.MODUL[]="USER"; text in Source
    $MSG_T.KEY[]=,no water"; message text
    $MSG_T.FARAM_TYP=#VALUE

10 $MSG_T.TYP=#QUIT; acknowledgement message
11 $MSG_T.VALID=TRUE; fire the message

12


WHILE $MSG_T.VALID
    WAIT SEC 0.05

ENDWHILE

WAIT SEC 0.2
```

\$MSG_T.VALID permanece a TRUE hasta que el mensaje de texto es confirmado (loop sensible).





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

3.4 Mensajes de estado

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Mensaje de estado

```
DECL MSG_T EMPTY_MSG
                                         EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] " ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}
  3
                                         $MSG_T=EMPTY_MSG;
$MSG_T.MODUL[]="USER";
                                                                                                                                                                                                                                             initialization
                                                                                                                                                                                                                                                  text in Source
8
9
10
11
                                       $MSG_T.MCDUL[]= USER; lext in Source with 
                                                                                                                                                                                                                                                status message
                                                                                                                                                                                                                                             fire the message
     12
                                         WHILE $IN[15]==FALSE;
                                                                                                                                                                                                                                                  error input 15
     14
                                         ENDWHILE
     15
                                         $MSG_T.RELEASE=TRUE;
                                                                                                                                                                                                                                             delete status message
```

\$MSG_T.VALID permanece a TRUE hasta que \$MSG_T.RELEASE=TRUE (borrar mensaje) sea generado (no loop).





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Mensajes de estado

\$MSG_T.VALID permanece a TRUE hasta \$MSG_T.RELEASE=TRUE (borrar mensaje) sea generado (no loop).



01/2006 2
message_state_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

3.5 Mensajes de dialogo

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mensaje de diálogo

```
DECL MSG_T EMPTY_MSG
DECL INT REPLY

EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] "
",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}

***

SMSG_T=EMPTY_MSG; initialization

MSG_T.MODUL[]="USER"; text in Source

MSG_T.KEY[]=,select part"; message text

SMSG_T.PARAM_TYP=#VALUE

MSG_T.PARAM_TYP=#VALUE

MSG_T.TYP=#DIALOG; dialog message

MSG_T.DLG_FORMAT[]="Part x|Part y|Part z|END"; labeling Softkeys

MSG_T.VALID=TRUE; fire the message

WHILE $MSG_T.VALID

WAIT SEC 0.05
ENDWHILE

WAIT SEC 0.2

**MSG_T.ANSWER=REPLY; save the answer (button) in REPLY
```

\$MSG_T.VALID permanece a TRUE hasta que se pulsa una softkey (loop sensible).

01/2006 1
message_dialog_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mensaje de diálogo





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

3.6 Mensajes con variables

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mostrar un mensaje con una variable

Condición:

- Una reserva de espacio %1 debe estar presente en el texto del mensaje \$MSG_T.KEY[]. Ejemplo: \$MSG_T.KEY[]="PART no. %1 is ready"
- 2. El valor de \$MSG_T.PARAM[] se escribe en la reserva de espacio. Se asigna el valor como string por medio de "Text".



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mostrando un mensaje con una variable: TEXT

Ejemplo 1: transferencia de texto simple

...
\$MSG_T.KEY[]="Fault at %1"
\$MSG_T.PARAM[]="gripper"
...
; Generar mensaje 1
...
\$MSG_T.PARAM[]="gun"
...
; Generar mensaje 2

Fallo en garra


Mensaje 1

Fallo en pinza

Mensaje 2

01/2006 2
message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Mostrando un mensaje con una variable: VARIABLE Ejemplo 2: variable tipo integer **INT** part part=part+1 \$MSG_T.KEY[]="Part no. %1 is ready" SWRITE(\$MSG_T.PARAM[],STATE,OFFSET,"%d",part) ; Generate message SWRITE se decribe a continuación Part no. 1 is ready 1er mensaje Part no. 2 is ready 20 mensaje message_parameter_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

SWRITE (String)


Sintaxis de la instrucción SWRITE:

SWRITE (String, Status, OFFSET, Format, VALUE)

Argumento	Tipo	Explicación
String	CHAR[]	El string manipulado se escribe en esta cadena de caracteres.

message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

SWRITE (Status)


Sintaxis de la instrucción SWRITE:

SWRITE (String1, Status, OFFSET, Format, VALUE)

Argumento	Tipo	Explicación
Status	STATE_T	•Esta estructura devuelve información sobre el estado del kernel del sistema, que puede evaluar el usuario.
		•STATE.MSG_NO: si ocurre un error durante la ejecución de la instrucción, esta variable contiene el número del error.
		•CMD_OK: Instrucción ejecutada con éxito.
		•CMD_ABORT: Instrucción no ejecutada con éxito.
		Variable State: HITS número de formatos escritos correctamente.

message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

SWRITE (OFFSET, Format, VALUE)


Sintaxis de la instrucción SWRITE:

SWRITE (String1, Status, OFFSET, Format, VALUE)

Argumento	Tipo	Explicación
OFFSET	INT	Especfica la posición desde la que String2 se debe copiar en String1.
Format	CHAR[]	La variable "Format" contiene el formato del texto que debe ser generado. Puede observarse en la tabla siguiente.
VALUE	INT REAL BOOL CHAR[]	El contenido de esta variable se copia en String2 con el formato especificado. Los valores Booleanos se muestran como 0 o 1, los valores ENUM como números.

message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

SWRITE (table de formato)

La conversión de caracteres permitida para la cadena *Format array*

c, d, f, s y %.

Nuestro ejemplo: INT variable → %d

Permissi- ble data type	%d	%f	%с	%s
(SIGNAL) INT	Х	X	1	1.
INT array	-	1	-	į
REAL	-	Х	-	-
REAL array	-		-	-
(signal) BOOL	х	-	-	· -
BOOL array	-	- 1	-	-
ENUM	Х	I.	1	1
ENUM array	ı	ì	ı	ı
CHAR	Х	-,	Х	-
CHAR array	-	-	-	Х

message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo de SWRITE con PARAM[]

SWRITE de nuestro programa de ejemplo



01/2006 8
message_parameter_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo de SWRITE con PARAM[]

Ejemplo de programa con todas las declaraciones requeridas y la inicialización de OFFSET

```
INT part

DECL INT OFFSET

DECL STATE_T STATE
...

part = part +1


$MSG_T.KEY[]="Part no. %1 is ready"

OFFSET=0

SWRITE($MSG_T.PARAM[],STATE,OFFSET,"%d",part)
; Generar mensaje
...
```

Part no. 1 is ready

1er mensaje



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Operador geométrico 4.


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Operador geométrico

El operador geométrico realiza un acoplamiento lógica (operación lógica) entre los operandos tipo FRAME y POS.



01/2006 1
geometric_operator_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

KUKA



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Combinación lógica de frames

Combinaciones de tipos de datos en el operador geométrico

Operando izquierdo (SC referencia)	Operator	Operando derecho (SC destino)	Resultado
POS	:	POS	POS
POS	:	FRAME	FRAME
FRAME	:	POS	POS
FRAME	:	FRAME	FRAME



Una combinación lógica de frames se evalua de izquierda a derecha. El resultado tiene siempre el tipo de datos del oprando que se encuntra en el extremo de la derecha.

01/2006 2
gsometric_operator_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Retorno en la dirección de la tool



Prerrequisitos:

La dirección de la tool tiene que ser medida a lo largo del eje X. También es importante que esta tool esté activa.

Tarea:

Retorno desde la mesa (100 mm), independientemente donde se encuentre el robot.


Solución:

LIN \$POS_ACT : {x -100,y 0,z 0,a 0,b 0,c 0}

Nota: \$POS_ACT (variable de sistema la cual contiene la actual posición del robot)

01/2006 3
geometric_operator_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

- Programación de interrupciones
- 5.1 Teoría y KRL-sintaxis para programación de interrupciones

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Interrupciones - Descripción

Las rutinas de interrupción se utilizan para hacer reaccionar al robot inmediatamente ante un evento interno o externo, p. ej. Un programa en ejecución puede ser interrumpido e iniciarse un subprograma o función. Los movimientos del robot y las rutinas de interrupción también pueden funcionar en paralelo.



01/2006 1
interrupt_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Interrupción - Ejemplo








08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Interrupción – Procesamiento paralelo de programa principal e interrupción

La rutina de interrupción se ejecuta de forma paralela a los movimientos del robot (P3 a P4)





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Interrupción - Sintaxis

Declaración:


INTERRUPT DECL Prioridad WHEN Evento DO Subprograma

- Un máximo de 32 interrupciones pueden ser declaradas simultaneamente
- Un máximo de 16 interrupciones pueden ser activadas simultaneamente
- Nivel de prioridad 1-39 y 81-128
- El nivel 1 tiene la máxima prioridad
- Este evento es detectado por medio de un impulso cuando tiene lugar (edge-triggered)
- Las interrupciones se tienen que declarar en la sección de instrucciones

```
DEF Main ()
INI
INTERRUPT DECL 20 WHEN $IN[22]==TRUE DO SP1()
...
END
...
```

o1/2006 4
interrupt_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Activando y desactivando interrupciones

INTERRUPT ON Número


INTERRUPT OFF Número

Activar una interrupción

Desactivar una interrupción

Si la instrucción ,INTERRUPT ON' no contiene número de interrupción (prioridad), todas las interrupciones declaradas serán activadas.

INI
INTERRUPT DECL 20 WHEN \$IN[22]==TRUE DO SP1()
...
INTERRUPT ON 20
La interrupción es reconocida y ejecutada.
INTERRUPT OFF 20
END



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Activando y desactivando interrupciones

INTERRUPT ON Número

Activar interrupción

INTERRUPT OFF *Número*

Desactivar interrupción



Si existe el riesgo de que una interrupción sea lanzada incorrectamente varias veces debido a sensores ("rebote de contactos"), puede prevenirse desactivando la interrupción en la primera línea del programa de interrupción. De todos modos, una interrupción desactivada durante el proceso de interrupción no puede volver a ser reconocida. Si la interrupción debe permanecer activa, debe volver a activarse antes de volver al programa principal.

01/2006 6
interrupt_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Habilitar y deshabilitar interrupciones

INTERRUPT DISABLE Número

Deshabilitar interrupción

INTERRUPT ENABLE *Número*

Habilitar interrupción

Si las instrucciones no contienen número de interrupción (prioridades), todas las interrupciones son tenidas en cuenta.


INI
...

INTERRUPT ON 20
...

INTERRUPT DISABLE 20

La interrupción es reconocida y guardada.
No se ejecutará hasta que no se habilite.

INTERRUPT ENABLE 20
END




Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50




Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Interrupción – Rango de acción




interrupt_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Interrupción - Prioridad






Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Interrupción – Variables de sistema útiles (Posicionamiento exacto)



Específico-ejes	Cartesiano	Descripción
\$AXIS_INT	\$POS_INT	Posición en la que se lanzó la interrupción
\$AXIS_ACT	\$POS_ACT	Posición actual
\$AXIS_RET	\$POS_RET	Posición en que el robot dejó la trayectoria
\$AXIS_BACK	\$POS_BACK	Posición del punto de inicio de la trayectoria
\$AXIS_FOR	\$POS_FOR	Posición del punto final de la trayectoria

01/2006 12
interrupt_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Interrupción – Variables de sistema útiles (posición aproximada)



Específico-ejes	Cartesiano	Descripción
\$AXIS_INT	\$POS_INT	Posición en que se lanzó la interrupción
\$AXIS_ACT	\$POS_ACT	Posición actual
\$AXIS_RET	\$POS_RET	Posición en que el robot dejó la trayectoria
\$AXIS_BACK	\$POS_BACK	Posición del punto de inicio de la trayectoria
\$AXIS_FOR	\$POS_FOR	Posición del punto final de la trayectoria

01/2006 13 interrupt_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College





interrupt_en.ppt

© Copyright by KUKA Roboter GmbH College


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Uso de banderas cíclicas (cyclical flags)

Ninguna operación lógica está permitida en la instrucción de declaración de la interrupción. De hecho, para poder definir eventos complejos, se debe trabajar con banderas cíclicas (cyclical flags), pues es el modo de posibilitar la actualización constante.



Con esta secuencia de programa se pueden controlar y combinar simultaneamente 3 entradas.



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

5.2 Cancelar movimiento con interrupciones

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Interrupción – instrucción BRAKE

BRAKE


Frena y detiene el movimiento del robot

BRAKE F

Frena y detiene el movimiento del robot con los máximos valores

La instrucción BRAKE frena el movimiento del robot. El movimiento del robot es reanudado tan pronto como se haya completado la rutina de interrupción.





o1/2006 1
interrupt_resume_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Interrupción – Cancelar rutinas de interrupción


RESUME

- Cancela programas de interrupción y subprogramas hasta el nivel en que fue declarada la interrupción activa.
- Esto puede significar terminar movimientos del robot.



La instrucción RESUME solo puede ser ejecutada en un programa de interrupción

Cuando se activa la sentencia RESUME, el puntero de avance de programa no debe estar en el nivel donde se declaró la interrupción, al menos un nivel por debajo.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Condiciones para cancelar una rutina de interrupción



Las siguientes condiciones deben cumplirse para poder cancelar un movimiento:

- 1. Combinación de 'Brake / Resume' en el programa de interrupción.
- 2. El movimiento debe estar al menos un nivel por debajo de la declaración de la interrupción.
- 3. El puntero de avance de programa no debe estar aún en el nivel en que se declaró la interrupción.

o1/2006 3
interrupt_resume_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50



Funciones de conmutación relativas a la 6. trayectoria (Trigger)

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Trigger – Acciones de disparo dependientes de la trayectoria

A diferencia de las interrupciones, que son independientes del movimiento del robot, algunas aplicaciones también requieren acciones de disparo dependientes de la trayectoria de movimiento. Aplicaciones típicas son:

> Disparo de la corriente on/off en procesos de soldadura al arco.



- > Cerrar o abrir la pistola de soldadura en procesos de soldadura por resistencia.
- ➤ Arranque o paro del flujo de adhesivo en procesos de pegado o sellado.



01/2006 1
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Funciones de disparo al inicio o el final de la trayectoria

Sintaxis:

TRIGGER WHEN DISTANCE = Punto de disparo DELAY = Tiempo DO Instrucción <PRIO = Prioridad>




- A cada instrucción TRIGGER con una llamada a subprogram se le debe asignar una prioridad. Se permiten valores de 1-39 y de 81-128. Las prioridades son entonces las mismas que las de las interrupciones.
- Los valores de 40-80 están reservados para la asignación automática de prioridad por parte del sistema. Para esta asignación se escribe PRIO=--1.
- Se pueden usar hasta 8 Trigger al mismo tiempo.
- El tiempo máximo de disparo es > 1.000.000 (ms)

Ejemplo:

```
LIN PUNTO2
...
TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 20 DO $OUT[4] = TRUE
TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = -25 DO UP1() PRIO=-1
LIN PUNTO3
...
LIN PUNTO4
...
```

01/2006 2 trigger_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Punto de inicio y final con posicionamiento exacta

Ejemplo:

LIN P2

. . .


TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 20 DO \$OUT[4] = TRUE TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = -25 DO \$P1() PRIO=-1

LIN P3

LIN P4


...

DISTANC E	Rango de disparo	DELAY
0	0 - 1	+
1	1 - 0	-



01/2006 3
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Punto de inicio con parada exacta,punto final con posicinaminento aproximado

<u>Ejemplo:</u>

LIN P2

...

TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 20 DO \$OUT[4] = TRUE TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = -25 DO SP1() PRIO=-1

LIN P3 **C_DIS**


LIN P4

...

			P2	
DISTANC E	Rango de disparo	DELAY		+
0	0 - 1a	+	D4	1.
1	1a - 1b	+/-	P1	#

01/2006 4
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Punto de inicio y final con posicionamiento aproximado

Ejemplo:

LIN P2 **C_DIS**

...

TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 20 DO \$OUT[4] = TRUE TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = -25 DO SP1() PRIO=-1


LIN P3 **C_DIS**

LIN P4

...

			P2*	
DISTANC E	Rango de disparo	DELAY		+.*
0	0 - 1a	+	D4	\ _{D4}
1	1a - 1b	+/-	P1/	P4

01/2006 5
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Punto de inicio con posicionamiento aproximado, punto final con parada exacta

Ejemplo:


LIN P2 **C_DIS**


...

TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 20 DO \$OUT[4] = TRUE TRIGGER WHEN DISTANCE = 1 DELAY = -25 DO SP1() PRIO=-1

LIN P3 ... LIN P4


...





01/2006 6
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Funciones de disparo en cualquier punto de la trayectoria

Sintaxis:

TRIGGER WHEN PATH = Distance DELAY = Time DO Instrucción <PRIO = Prioridad>



- A cada instrucción TRIGGER con una llamada a subprogram se le debe asignar una prioridad. Se permiten valores de 1-39 y de 81-128. Las prioridades son entonces las mismas que las de las interrupciones.
- Los valores de 40-80 están reservados para la asignación automática de prioridad por parte del sistema. Para esta asignación se escribe PRIO=--1.
- Se pueden usar hasta 8 Trigger al mismo tiempo.
- El tiempo máximo de disparo es > 1.000.000 (ms)


Ejemplo:

LIN P2 C_DIS
TRIGGER WHEN PATH = -20 DELAY = -10 DO \$OUT[2]= TRUE
LIN P3 C_DIS
LIN P4 C_DIS
LIN P5

El punto de referencia es el punto de destino!!

01/2006 7 trigger_en.ppt © Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Disparo sobre trayectoria

Ejemplo:

LIN P2 C_DIS
TRIGGER WHEN PATH = -20 DELAY = -10 DO \$OUT[2] = TRUE
LIN P3 C_DIS
LIN P4 C_DIS
LIN P5



01/2006 8
trigger_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Ejemplo: Rangos de disparo

Ejemplo:

...

LIN P2 C_DIS
TRIGGER WHEN PATH = Y DELAY = X DO \$OUT[2] = TRUE
LIN P3 C_DIS
LIN P4 C_DIS
LIN P5

El límite se encuentra en el inicio del posicionamiento aproximado del punto de inicio (aquí P2)

PATH Y<0

PATH Y<0


PATH Y>0

PATH Y>0

PATH Y>0

FI límite es el signa de la signa de l

El límite es el siguiente punto con parada exacta! (aquí P5)




Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Casos especiales



- BCO run: Ejecución del último punto.
- Aproximación no posible: Valores positivos de Path se mantienen (ejecución no exacta); valores negativos de Path se ejecutan en el punto.
- Cancelación del movimiento: No se ejecutan las acciones de disparo.
- Instrucciones TRIGGER relativas a la tayectoria para un movimiento PTP: Se rechazan durante la ejecución.
- PTP-CP posicionamiento aproximado: Si el punto inicial es un PTP con posicionamiento aproximado, las acciones de disparo se ejecutarán antes del final del poscionamiento aproximado. Si el punto final es un PTP con posicionamiento aproximado, todas las acciones de disparo que no se hayan ejecutado lo harán en el centro del rango de posicionamiento aproximado.

11 trigger, en. ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

KUL

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

7. Tratamiento automático de defectos

7.1 Estrategia ante defectos en general

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos

Una vez realizado y chequeado la programación de la aplicación en condiciones reales, nos debemos preguntar:

"¿Cómo reaccionará el programa ante un defecto?"

Cada sistema tiene sus requerimientos específicos. One possible approach for machine loading (e.g. machine tools) is to abort the loading process and then start the process again from a defined starting point.



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos

Ante un defecto, el robot no debe continuar el programa en uso, sino se mueve a la posición home, siguiendo una trayectoria dependiendo de la sección particular que se encuentre, y aguarda un nuevo comando para comenzar la tarea.

Como defectos se pueden incluir:

- Defectos de la periferia enviados por el PLC,
- Defectos directos de la periferia,
- Defectos del KR C .

Los movimientos de retorno deben ser libremente programables.




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos



> Puntos globales, se utilizan para lo movimientos de retorno, siempre que sea posible.

01/2006 3
return_motion_strategy_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

KUK



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – retorno automático o retorno manual por el personal

¿Qué estrategia se debe hacer ante un defecto?

Una vez que se haya eliminado el problema, el robot debe recomenzar o continuar automáticamente el proceso correspondiente. El operario solamente utiliza el PLC para reconocer la avería y para comenzar el proceso.

0

Los operarios deben mover el robot manualmente (modo T1) suera de area problemática y llevarlo a posición home.



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – Trayectoria de movimiento

> ¿Es posible una estrategia de retorno global?

Si hay suficiente espacio sobre el robot para permitir al robot moverse libremente, ej en el caso de entarimar, éste puede moverse a una posición de retorno global y continuar la ejecución de programa desde allí.

0

Dependiendo de la posición en la cual ha ocurrido el defecto, si hay varios obstáculos entre el robot y la posición home, el robot se debe mover entre éstos sin colisión.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – proceso

¿Qué procedimiento se debe adoptar ante un defecto?

Un robot utiliza una garra de vacío para coger una pieza y el vacío falla cuando el robot comienza a separarse. ¿Se debe repetir la operación o se debe parar el proceso inmediatamente por medio de un procedimiento de defectos?

0

Una robot pierde la pieza que lleva en la garra. ¿Debe frenarse el robot inmediatamente o se puede terminar terminar sin interrupción?



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – periferia

> ¿Deben resetearse las variables y las entradas/salidas?

Después de una avería, como resultado de la cual se ha perdido una pieza, el contador de piezas no debe ser incrementado.

0

Cuando el chequeo de la garra señala la pérdida de la pieza, la válvula de vacío se puede desactivar inmediatamente.



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

7.2 Estrategia del retorno automático


08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – Sistema de 10 ejes (1)

Descripción del sistema:





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – Sistema de 10 ejes (2)


Descripción del programa:

Partimos de un programa que mecaniza en la posición 1 y 2; este programa lo tendremos de plantilla.

La robot debe parar la ejecución de programa inmediatamente, debido a una condición de finalización del PLC, y se vuelva a su posición home a velocidad reducida (POV = 10). Después de un mensaje de actualización, debe ser posible continuar el movimiento del robot mientras no hay otro defecto presente.

01/2006 2
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – solución – preparación

Posible división del sistema en zonas:



01/2006 return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – solución – preparación



Tareas en las zonas:

Zona 1:

- Opciones de movimiento del Robot
 - Moverse directamente al punto de retorno antes/después del mecanizado.
 - Durante el mecanizado: primero retracción del componente, y a continuación movimiento de retorno.
- Lógica
 - Take part counter into account
 - Desactivar la salida ADHESIVE_ON en una manera apropiada

01/2006 4
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – solución – preparación



Tareas en las zonas:

Zone 2:

- Opciones de movimiento del Robot
 - No es posible que el robot vuelva directamente a la posición
 - El punto auxiliar delante del sistema puede ser útil
- Lógica
 - No hay lógica a tratar



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – solución – preparación



Tareas en las zonas:

Zone 3:

- Opciones de movimiento del Robot
 - Moverse directamente al punto de retorno antes/después del mecanizado.
 - Durante el mecanizado: primero retracción del componente, y a continuación movimiento de retorno.
 - Observar la posición del eje 10 → Peligro de colisión
- Lógica
 - Descontar el contador
 - Desactivar la salida ADHESIVE_ON en una manera apropiada

01/2006 6
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – solución – flowchart del programa principal

PROGRAMA PRINCIPAL:



01/2006 7
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – solución – flowchart del subprograma de interrupción

Programa de interrupción



o1/2006 8
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50


Estrategia ante defectos – solución – flowchart del programa de mecanizado

Programa de mecanizado:



01/2006 9
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Estrategia ante defectos – solución –flowchart del programa de retorno



01/2006 10
return_motion_strategy_example_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

- 8. Trabajando con entradas / salidas8.1 Entradas / salidas digitales


Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Entradas y salidas con el software de KUKA














input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Instrucciones entradas/salidas

- ➤ En el control de robot se puede utilizar un máximo de 4096 entradas y 4096 salidas.
- > Con el KR C2, se necesita un módulo adicional de E/S.
- Otras entradas/salidas se pueden configurar usando el sistema bus de campo.



La variable "\$SET_IO_SIZE" se utiliza para cambiar el número de entradas/salidas indicadas en al tabla. Este archivo se encuentra en Steu\Mada\\$option.dat

Valor de la variable	Numero de entradas/salidas preparadas
1 (default)	1024
2	2048
4	4096

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Instrucciones entradas/salidas

La entrada \$IN[1025] siempre está a TRUE; la entrada \$IN[1026] siempre está a FALSE. Estas varibles se pueden utilizar tantas veces se desee.




Por razones de seguridad, todas las instrucciones de entradas/salidas o utilizar las entradas/salidas mediante las variables de sistema provocan una parada del advance.

Utilizar entradas/salidas mediante variables de sistema precedidas de la instrucción CONTINUE provoca que no se pare el advance.

o1/2006 3
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas/salidas binarias

Si las entradas/salidas se direccionan individualmente, se refieren a entradas/salidas binarias. Las salidas binarias solo pueden tener 2 estados: Bajo o alto.

Sintaxis:

\$OUT[No] = <i>Valor</i> or	\$IN[No]	
------------------------------------	----------	--

Argumento	Tipo	Explicación	
Valor	BOOL	FALSE: La salida se desactiva	
		TRUE: La salida se activa	


Ejemplo:

\$OUT[1] = TRUE ;Salida 1 se activa

IF \$IN[3] == FALSE THEN ;Entrada 3 se consulta

01/2006 4
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Activar salidas en el punto final

Tan pronto como el robot ha llegado al punto final de una instrucción de movimiento, se pueden activar hasta **8 salidas**, y sin parar el advance.

Sintaxis:

\$OUT_C[No] = Valor


Argumento	Tipo	Explicación	
Valor	BOOL	FALSE:	Salida se desactiva
		TRUE:	Salida se activa



Cuando el cursor principal de funcionamiento alcanza el final del punto, la salida se se pone al valor boleano que era válido cuando se realizó la interpretación, incluso si el valor ha cambiado posteriormente.

01/2006 5
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53


Fax +34 93 814 29 50


Ejemplo: Comparación entre \$OUT y \$OUT_C

LIN P2 C_DIS **\$OUT**[10]=TRUE **\$OUT**[11]=FALSE **\$OUT**[12]=TRUE LIN P3



LIN P2 C_DIS \$OUT_C[10]=TRUE \$OUT_C[11]=FALSE \$OUT_C[12]=TRUE LIN P3





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Declaración de una Signal

En el KRC es posible asignar un nombre individualmente a cada entrada o salida.


La declaración signal, como todas las declaraciones, debe estar situada en la sección de declaraciones del programa.

Sintaxis:

SIGNAL Variable \$OUT[No] or SIGNAL Variable \$IN[No]

0

Ejemplo:



IF \$IN[6] == FALSE
THEN
...
...
ENDIF

01/2006 7
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas/salidas digitales



Se pueden agrupar entradas y salidas binarias usando la palabra clave **TO** (máximo 32).

Sintaxis:

SIGNAL Variable \$OUT[No] TO \$OUT[No]

O

SIGNAL Variable \$IN[No] TO \$IN[No]

Ejemplo:


SIGNAL MI_SALIDA_DIGITAL \$OUT[10] TO \$OUT[20]

MI_SALIDA_DIGITAL = 35

MI_SALIDA_SALIDA = 'B100011'; Decimal: 25+21+20=35

01/2006 8
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






Pol. Ind. Torrent de la Pastera


08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Visualización de las salidas







Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Importante información sobre pulso en las salidas




- ➤ Un máximo de 16 salidas del pulso se puede programar simultáneamente.
- > Se pueden programar pulsos a nivel alto como a nivel bajo.
- ➤ "Resetear Programa" y "Cancelar Programa" ambos terminal el pulso.
- > Los pulsos pueden ser programados a nivel programador.
- Los PULSOS hacen parar el advance.



Un pulso **NO** se termina por:

- ➤ Una PARADA DE EMERGENCIA, stop por el operador o un error que induce un stop,
- > Alcanzar el final de programa (instrucción END),
- > pulsar la tecla start si el pulso se ha programado antes de la primera instrucción de movimiento y el robot todavía no ha alcanzado COI.



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Pulso en las salidas

Las salidas pueden ser activadas y desactivadas durante un periodo de tiempo específico usando la instrucción PULSE.

Sintaxis:


PULSE (\$OUT[No], Valor, Tiempo)

Argumento	Tipo	Explicación	
Valor	BOOL	FALSE: Entrada/salida se desactiva	
		TRUE: Entrada/salida se activa	
Tiempo	REAL	Rango de valores: 0.012 s2 ³¹ s	
		Incremento: 0.1 s; El control redondea los valores a	
		la decima de un segundo.	



o1/2006 11
input_output_digital_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

8.2 Entradas predefinidas

Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas digitales predefinidas

El control tiene 6 entradas digitales disponibles, las cuales se pueden leer usando el nombre de la variable \$DIGIN1...\$DIGIN6. Las entradas se incluyen en las entradas normales de usuario. Pueden ser de 32 bits de longitud y tener la correspondiente salida strobe.



Las entradas se configuran en los datos de máquina: "/steu/mada/\$maschine.dat".

Las variables siguientes se deben definir aquí:

> \$DIGIN1 ... \$DIGIN6

\$DIGIN1CODE ... \$DIGIN6CODE\$STROBE1 ... \$STROBE6\$STROBE6LEV ... \$STROBE6LEV

o1/2006 1
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College






08800 Vilanova i la Geltrú


Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas digitales predefinidas



Aplicación: Registrar una lectura de la medida



Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas digitales predefinidas

Signal \$DIGIN3 \$IN[1000] to \$IN[1011] Rango y tamaño de la entrada digital

DECL DIGINCODE \$DIGIN3CODE = #UNSIGNED or #SIGNED

#UNSIGNED: aquí 12 bits sin signo (rango de valores 0 ao +4095) #SIGNED: aquí 12 bits con signo (range de valores -2048 to +2047)


Signal \$STROBE3 \$OUT[1000] Salida que congela la señal del dispositivo

externo para que éste pueda ser leido

Bool **\$STROBE3LEV** =TRUE Strobe está en un pulso alto

o1/2006 3
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

Lectura cíclica de la entrada digital predefinida

Predefinición de la entrada:

DIGIN ON Valor = Factor * Nombre_señal < +/- Offset>

Finalización de la supervisión:

DIGIN OFF Nombre_señal

Ejemplo:


INT NUMERO

DIGIN ON NUMERO = FACTOR * \$DIGIN2 + OFFSET

DIGIN OFF \$DIGIN2

input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53 Fax +34 93 814 29 50

8.3 Entradas / salidas analógicas

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas/salidas analógicas

- El KRC tiene 32 entradas analógicas y 32 salidas analógicas.
- Las salidas analógicas se pueden leer o escribir usando las variables de sistema \$ANOUT[1]...[32].
- Las entradas analógicas solo se pueden leer usando las variables de sistema \$ANIN[1]...[32].
- Para la función de entradas/ salidas analógicas se requiere un Bus de campo opcional.






* con software 4.x: solo 8 entradas analógicas / 16 salidas analógicas

o1/2006 1
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (estáticas)

Información general sobre salidas analógicas:

Los valores de las 32 salidas analógicas del KRC están comprendidos entre los valores -1.0 ... +1.0 y son escalados a un voltage de salida comprendido entre ±10.0 V.

Ejemplo: Asignación de un valor estático

```
**NOUT[2] = 0.5 ;Canal de salida analógico 2 se pone a +5 V ...


Válvula = -0.9

$ANOUT[5] = Válvula ;Canal de salidas analógico 5 se pone a -9 V ...
```

Estás asignaciones son estáticas porque el valor de salida del canal correspondiente no cambiará hasta que se haga una asignación explicita a la variable de sistema \$ANOUT[No] correspondiente.

o1/2006 2
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (dinámicas)

Arranque de la salida analógica cíclica:

ANOUT ON Nombre_Señal = Factor * Elemento_Control +/- Offset <Delay = t> <Minimum = U1> <Maximum = U2>

Final de la salida analógica cíclica:

ANOUT OFF Nombre_Señal

Ejemplo:


... SIGNAL ADHESIVO \$ANOUT[1]

ANOUT ON ADHESIVO = 0.5 * \$VEL_ACT

ANOUT OFF ADHESIVO

01/2006 3
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (dinámicas)

Arranque de la salida analógica cíclica: con DELAY

ANOUT ON Nombre_Señal = Factor * Elemento_Control +/- Offset <Delay = t> <Minimum = U1> <Maximum = U2>

+/-Offset

Un offset se puede programar opcionalmente como un elemento de control. El Offset puede ser una variable, una declaración signal, una señal analógica o una constante.

Ejemplo:

SIGNAL ADHESIVO \$ANOUT[1]

ANOUT ON ADHESIVO = 0.5 * \$VEL_ACT + 0.15

ANOUT OFF ADHESIVO

...

01/2006 4
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (dinámicas)



Se puede tener un máximo de 4 salidas analógicas activas.

Arranque de la salida analógica cíclica: con DELAY

ANOUT ON Nombre_señal = Factor * Elemento_Control +/- Offset **<Delay = t>** < Minimum = U1> < Maximum = U2>

<DELAY = t>

Usando la palabra clave DELAY e incorporar una cantidad de tiempo positiva o negativa en segundos, la señal de salida puede ser retrasada (+) o puede ser adelantada (-).

Ejemplo:

SIGNAL ADHESIVO \$ANOUT[1]


ANOUT ON ADHESIVO = 0.5 * \$VEL_ACT DELAY = 0.75

ANOUT OFF ADHESIVO

...

01/2006 5
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (dinámicas)

Arranque de la salida analógica cíclica: con DELAY

ANOUT ON Nombre_Señal = Factor * Elemento_Control +/- Offset <Delay = t> <Minimum = U1> <Maximum = U2>

<Minimum U1> La palabra clave MINIMUM define el mínimovoltage presente en al salida. Los valores permitidos son -1.0 ... +1.0 (= -10 V ... +10 V). El valor, tambien, puede ser una variable. (Condición U1<U2)</p>

Eiemplo:

SIGNAL ADHESIVO \$ANOUT[1]


ANOUT ON ADHESIVO = 0.5 * \$VEL_ACT MINIMUM = 0.30

ANOUT OFF ADHESIVO

...

01/2006 6
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Salidas analógicas (dinámicas)

Arranque de la salida analógica cíclica: con DELAY

ANOUT ON Nombre_Señal = Factor * Elemento_Control +/- Offset <Delay = t> <Minimum = U1> <Maximum = U2>

<Maximum U2> La palabra clave MAXIMUM define el máximo voltage presente en la salida. Los valores permitidos son -1.0 ... +1.0 (= -10 V ... +10 V). El valor, tambien, puede ser una variable. (Condición U2>U1)

Ejemplo:

SIGNAL ADHESIVO \$ANOUT[1]


ANOUT ON ADHESIVO = 0.5 * \$VEL_ACT MAXIMUM = 0.97

ANOUT OFF ADHESIVO

...

01/2006 7
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College

KUKA




08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Voltaje analógico dependiendo de la velocidad CP






ANOUT ON ADHESIVO = 3.375 * \$VEL_ACT MINIMUM = 0.30 MAXIMUM = 0.97

input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas analógicas (Estáticas)

Información general sobre entradas analógicas:

Las 32 entradas analógicas pueden ser leidas usando las variables \$ANIN[1] to \$ANIN[32] por la asignación de un valor a una variable REAL:

Ejemplo: Asignación de un valor estático

SIGNAL SENSOR3 \$ANIN[5]

REAL Parte, Medicion

...

PARTE = \$ANIN[2] ; Parte tiene el valor Real del canal analógico 2

0

...


Medicion = SENSOR3 ; Medicion tiene el valor Real del canal

analógico 5

Los rango de valores de \$ANIN[No] está comprendido entre +1.0 y - 1.0 y representa un voltage de entrada de +10 V a -10 V.

01/2006 9
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





Pol. Ind. Torrent de la Pastera

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas analógicas (dinámicas)



Se puede tener un máximo de 3 entradas analógicas

Lectura cíclica de la entrada analógica:

ANIN ON Valor = Factor * Nombre_señal +/- Offset

Terminar la supervisión cíclica:

ANIN OFF Nombre_señal

Ejemplo:

SIGNAL CORRECCION \$ANIN[3]

; REAL PARTE esta declaración se debe realizar en el archivo DAT (local o \$config.dat)

ANIN ON PARTE = 1.4 * CORRECCION

ANIN OFF CORRECCION

input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College





08800 Vilanova i la Geltrú

Tel +34 93 814 23 53

Fax +34 93 814 29 50

Entradas analógicas (dínamicas)

Lectura cíclica de una entrada analógica:

ANIN ON Valor = Factor * Nombre_señal +/- Offset

+/-Offset

Un offset se puede programar opcionalmente como un elemento de control. El Offset puede ser una variable, una declaración signal o una constante.

Ejemplo:

SIGNAL CORRECCION \$ANIN[3]
REAL PARTE

...
ANIN ON PARTE = 1.4 * CORRECCION -1.27

ANIN OFF CORRECCION

...

01/2006 11
input_output_predefined_en.ppt
© Copyright by KUKA Roboter GmbH College



